

波形処理ソフトウェア AS-70 で製品版機能が使用できない場合の対処方法

リオン株式会社 国内営業部 営業技術課

1. 概要

波形処理ソフトウェア AS-70 で、付属品の HASP キー（USB プロテクトキー）が PC で認識されない場合の対処方法について解説します。

HASP キーが認識されない場合、ビューアソフト AS-70 Viewer で起動し機能が限定されたモードとなるため、製品版の機能の使用ができません。


なお、無償で提供されるビューアソフト AS-70 Viewer については、HASP キーを使用しないため、本手順書の対象外です。

2. 製品版機能が使用できない場合の動作

ソフトウェアを手順に従ってインストールした後、PC に HASP キーを装着しても認識していない場合、HASP キーの赤色ランプが点灯しません。

また、ソフトウェア起動時に次のメッセージが表示され、製品版の機能は使用できません。

その場合は、次の手順を行います。



AS-70 のメッセージ

3. 対処方法

3-1. インストール CD-ROM の HASP ドライバファイルのインストール

所有されているインストール CD-ROM の HASP ドライバファイルをダブルクリックして、インストールします。

フォルダ名、ファイル名は次の通りです。

¥Sentinel HASP Runtime¥ HASPUserSetup.exe

インストール後、PC を再起動し、HASP キーを PC に接続して赤色ランプが点灯すれば完了です。その後、AS-70 が製品版として起動することを確認してください。

解決しない場合は次の手順を行います。

3-2. 最新版の HASP ドライバをダウンロードしてインストール

当社 HP より AS-70 の最新バージョンをダウンロードし、HASP ドライバをインストールしてください。

PC をインターネットに接続し、下記の手順で最新版のドライバをインストールします。

- (1) 下記のインターネットサイトを開きます。

<https://svmeas.rion.co.jp/download/software>

次に、「波形処理ソフトウェア AS-70 Ver.2.2」をクリックします。

会員登録が必要となります。お済みでないかたは、右上の「初めての方はこちらから」をクリックし、手順に従って登録します。

- (2) 所有されているインストール CD-ROM のバージョンが最新ではない場合は、HP の「ダウンロードとインストール手順」に従って、AS-70 のセットアップファイル一式をダウンロードし、以下(a)~(c)を実施してください。

CD-ROM のバージョンがバージョンが最新の場合は (b) のみ実施してください。

いずれの操作も administrator (管理者) 権限で実行してください。

(a) Visual C++ 2010 Runtime のインストール

Visual C++ 2010 Runtime フォルダにある vcredist_x86.exe をダブルクリックし、インストールを行ってください。

(b) ハードウェアプロテクトキー (HASP) のインストール

Sentinel HASP Runtime フォルダにある HASPUserSetup.exe をダブルクリックし、インストールを行ってください。

(c) AS-70 のインストール

setup.exe をダブルクリックし、画面の案内に従ってインストールを行ってください。

- (3) インストール後、PC を再起動し、HASP キーを PC に接続して赤色ランプが点灯すれば完了です。

その後、AS-70 が製品版として起動することを確認してください。